Administration Windows


Vous trouverez ici mes astuces d'administration Windows.

- Étendre une partition d’un disque


Étendre une partition d’un disque

1. Ouvrir le gestionnaire des disques

Effectuez un clic droit sur le logo Windows dans la barre des tâches et sélectionnez `Gestion des disques` :



Si vous avez la partition `Partition de récupération` qui vous pose problème, vous pouvez la supprimer ou passer à l'étape **2. Étendre une partition existante**



1. **Ouvrir `diskpart` :**
   Utilisez le raccourci clavier `Windows` + `R`. Dans la boîte de dialogue, tapez `diskpart` et cliquez sur le bouton `OK` pour ouvrir la console.
2. **Lister les disques :**
   Tapez `list disk` et appuyez sur Entrée pour afficher tous les disques connectés.
3. **Sélectionner le disque :**
   Tapez `select disk X`, en remplaçant **X** par le numéro du disque approprié, puis appuyez sur Entrée.
4. **Lister les partitions :**
   Tapez `list partition` et appuyez sur Entrée pour voir toutes les partitions sur le disque sélectionné.
5. **Sélectionner la partition à supprimer :**
   Tapez `select partition Y`, en remplaçant **Y** par le numéro de la partition à supprimer, puis appuyez sur Entrée.
6. **Forcer la suppression de la partition :**
   Tapez `delete partition override` et appuyez sur Entrée. Cela forcera la suppression de la partition, même si elle était protégée ou contenait des erreurs.
7. **Quitter Diskpart :**
   Tapez `exit` et appuyez sur Entrée pour quitter Diskpart.

2. Étendre une partition existante

1. **Retourner dans le gestionnaire des disques :**
   Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez à nouveau le gestionnaire des disques en effectuant un clic droit sur le logo Windows et en sélectionnant `Gestion des disques`.
2. **Vérifiez l'espace non alloué :**
   Vous devriez voir une zone indiquant de l'espace non alloué correspondant à la taille de la partition que vous avez supprimée.
3. **Étendre une partition existante (si nécessaire) :**
   Si vous souhaitez utiliser cet espace pour étendre une autre partition :
   - Faites un clic droit sur la partition que vous souhaitez étendre (par exemple, C:) et sélectionnez `Étendre le volume`.
   - Suivez les instructions de l'assistant pour ajouter l'espace non alloué à la partition sélectionnée.
4. **Confirmer les modifications :**
   Une fois que vous avez terminé, vérifiez que la taille de la partition a été mise à jour et que l'espace disque est correctement alloué.