


# Joal

Il fait croire aux trackers torrent que vous partagez des fichiers pour augmenter votre ratio et tricher.



The screenshot shows the Joal web interface. At the top, there's a blue header with the name 'Joal' and a moon icon. Below the header, there's a 'CHANGE CONNECTION SETTINGS' button. The main content area is divided into two sections. On the left, there's a 'Running' status box with a 'STOP' button and details for 'uTorrent/350(111258508)(43916)', including 'Overall speed : 76.64 kB/s' and 'Torrents in queue : 0'. On the right, there's a list of torrents with a search bar and filters. Two torrents are visible: one with a size of 190.44 MiB and a speed of 0 B/s, and another with a size of 6.86 GiB and a speed of 76.64 kB/s. At the bottom, there's a navigation bar with icons for 'dashboard', 'configuration', and 'history', and a green '+' button.

Adaptez les dossiers de destination, dans l'exemple, utilisez votre dossier à la racine que vous avez déjà créé auparavant `/srv` :

```
mkdir -p /srv/joal/data
cd /srv/joal
wget https://github.com/anthonyraymond/joal/releases/download/2.1.36/joal.tar.gz
tar -xvzf joal.tar.gz -C ./data
rm joal.tar.gz
```

Le docker compose :

```
services:
  joal:
    image: anthonyraymond/joal:latest
    container_name: joal
```

```
restart: unless-stopped
volumes:
  - /srv/joal/data:/data
ports:
  - 6060:8080
command:
  - "--joal-conf=/data"
  - "--spring.main.web-environment=true"
  - "--server.port=8080"
  - "--joal.ui.path.prefix=joal"
  - "--joal.ui.secret-token=YourToken"
```

### Avertissements :


- ⚠ Mettez un mot de passe fort pour `YourToken` et ne pas exposer au public la page d'administration joal
- ⚠ Si vous êtes satisfait de votre ratio et voulez éviter de vous faire bannir, stoppez le simulateur en ajoutant un `#` à `restart: unless-stopped` dans le fichier `compose.yml`. Cela empêchera le conteneur de redémarrer automatiquement, car le simulateur lance l'upload au démarrage.

Accédez à l'interface web, il est important de mettre `/joale/ui` :

```
http://ip:6060/joal/ui
```


Étapes d'utilisation :

1. Cliquez sur l'option "Modifier les paramètres de connexion".



2. Lors de la première connexion, configurez les paramètres de connexion :

- Adresse du serveur : saisissez l'adresse IP du serveur
- Port du serveur : 6060
- Préfixe du chemin : joal
- Jeton secret : entrez le jeton choisi, ici "YourToken"
- Cliquez sur "Enregistrer"



3. L'onglet "Configuration" vous permet de paramétrer différentes options :
    - Vitesse minimale et maximale de téléchargement
    - Votre client de torrent préféré
    - Nombre maximum de torrents pouvant être envoyés simultanément
    - Ratio requis pour chaque torrent (utilisez "-1" pour un ratio illimité)
  4. Il est recommandé d'être prudent dans les paramètres de configuration et de ne pas trop augmenter les vitesses de téléchargement.
  5. Il existe trois façons d'ajouter un torrent à Joal :
    - Glisser-déposer les torrents dans le tableau de bord
    - Cliquer sur "+" et sélectionner le torrent
    - Placer le torrent dans le dossier "joal/data/torrents"
  6. Il est préférable de privilégier les torrents qui ont beaucoup de seeds pour que le partage fonctionne.
- 

Révision #6

Créé 2025-05-14 19:40:20 CEST par Philippe Favre

Mis à jour 2025-05-15 22:31:55 CEST par Philippe Favre